

TRUCS ET ASTUCES

"Comment intégrer du texte de Word vers GMPCAD ?"

Sélectionnez le texte dans Word et copiez ce texte. Ce texte est placé par Windows dans le presse-papier. Ouvrez GMPCAD, sélectionnez la fonction **B6 Importation de fichier texte** dans la boîte de saisie de texte. Avec la touche de droite de la souris, sélectionnez Coller. Le texte (uniquement le texte) sera affiché, il ne reste plus qu'à le mettre en forme éventuellement.

"Quand je place une image dans le dessin et que je veux la déplacer, je suis obligé d'utiliser la fonction translation, Avez-vous une solution plus simple ?"

Effectivement lorsqu'une image est placée dans un dessin, 2 points caractéristiques sont utilisables (le point haut gauche et bas droit). Si vous déplacez un de ces points l'image se déforme (diminution ou agrandissement). La solution plus simple est de créer un groupe avec la fonction **E9 Création de groupe**. Définissez le point caractéristique du groupe sur un des coins de l'image. Vous pourrez utiliser la fonction **E13 Déplacement d'un point**. Pour placer correctement et facilement l'image.

"Quand je place une image dans le dessin et que je veux la faire tourner, la fonction rotation ne fait pas tourner les images, Avez-vous une solution ?"

Les images sont des éléments externes à GMPCAD et GMPCAD n'a pas d'influence sur ces images (couleur, luminosité, contraste, ...). Cependant dans la fonction **B4 Liste des images**, vous pouvez cliquer sur **Editer l'image** (par défaut paint s'ouvre) puis cliquez dans le menu **Image/ retourner** Enregistrer l'image, quitter paint. L'image dans gmpcad sera mise à jour et pivotée.

"Les images insérées dans gmpcad ne sont pas mises à jour automatiquement ?"

Dans la version GMPCAD 2006, vous avez dans la fonction **F4 Activation des options** une zone mise à jour des images qui vous permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique avec ou sans confirmation des images... Nous vous conseillons de cocher Automatique avec confirmation. Ces options peuvent être réglées au démarrage de GMPCAD dans le programme SETUP.

"J'ai le bas de la fenêtre principale de gmpcad qui est masquée par la barre démarrer de Windows et je n'ai pas les autorisations pour faire masquer automatiquement la barre démarrer quand gmpcad s'ouvre, comment faire pour que la fenêtre de gmpcad se place au dessus ?"

Vous avez dans le menu **Préférences** l'option **position des fenêtres enregistrer** qui vous permet de sauver une position et une dimension des fenêtres de GMPCAD. Il faut également que dans le programme **SETUP** l'option **Restrictions ne pas enregistrer les positions des fenêtres en cours de session** ne soit pas cochée. Vous pouvez donc enregistrer une position et une dimension de fenêtre et lorsque vous redémarrez GMPCAD les positions et les dimensions seront conservées.

"Est-il possible quand on est dans un zoom, de se déplacer dans toutes les directions plus facilement qu'en utilisant les barres de défilement?"

Oui, Vous avez deux solutions. Une propre à GMPCAD en utilisant simultanément les touches **Alt.** et la **touche de gauche** de la souris. L'autre solution est de paramétrer le clic de la roulette de la souris en mode scroll (le pilote spécifique de la souris doit être activé).

"Est-il possible de supprimer les bips de GMPCAD?"

Oui, Les bips de GMPCAD ont 2 tonalités différentes un bip grave et un bip aigu. Le bip grave est émis lorsqu'il y a une erreur de saisie, le bip aigu est émis pour tous les clics sur la souris. Vous avez deux solutions pour ne plus les entendre.

- 1 cas dans la session de GMPCAD menu Préférences -> Messages sonores
- 2 cas dans le Setup de GMPCAD bouton Préférences -> Messages sonores

Remarques : le message sonore d'avertissement d'erreur de saisie est intéressant à laisser actif.

"J'ai un grand plan A0 mais je n'ai qu'une imprimante A4, comment faire pour imprimer à échelle réelle?"

Si vous avez une version antérieure à la v2007, il faut dessiner des rectangles de la taille de la zone réelle d'impression et faire

autant de sorties traceur en définissant la fenêtre d'impression à l'aide des rectangles dessinés.

Si vous avez la version v2007, vous devez simplement dans TRACEUR cocher dans options "**IMPRESSION PARCELLISEE**" avec ou sans repères de rognage.

"J'ai GMPCAD 2007 et je viens de changer de PC, ce nouveau PC a VISTA et je n'arrive pas à démarrer GMPCAD pourtant le SETUP marche bien?"

Il faut exécuter GMPCAD et TRACEUR en mode ADMINISTRATEUR.

Pour ce faire, il faut cliquer dans le raccourci GMPCAD puis faire un *clic touche de droite de la souris* prendre l'option *Propriétés*, cocher dans l'onglet "Compatibilité" le niveau de privilège "EXECUTER en tant qu'Administrateur". Faire la même manipulation pour TRACEUR et pour les raccourcis que vous mettez sur le bureau. Voir le fichier pdf NOTE VISTA dans les FAQ.